



# 火绒终端安全管理系统 1.0 版

安装部署手册

## 版权声明

本文件所有内容版权受中国著作权法等有关知识产权法保护，为北京火绒网络科技有限公司（以下简称“火绒安全”）所有。

、 是火绒安全的注册商标，本文中所涉及到的其它产品名称和品牌为其相关公司或组织的商标或注册商标，特此鸣谢。

火绒安全不对本文件的内容、使用，或本文件中的说明的产品负担任何责任或保证，特别对有关商业技能和适用任何特殊目的的隐含性保证不负任何责任。另外，火绒安全保留修改本文件中描述产品的权利。如有修改，恕不另行通知。

北京火绒网络科技有限公司

地 址：北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 B 座 1201 室

网 址：<http://www.huorong.cn>

技术支持：010-84905882

# 目录

1 概述.....	4
2 安装部署.....	5
2.1 安装需知.....	5
2.1.1 软硬件要求.....	5
2.1.2 网络环境要求.....	5
2.1.3 管理系统安装要求.....	6
2.1.4 安全终端安装方式.....	6
2.1.5 部署参考.....	6
2.2 部署管理系统.....	7
2.2.1 安装管理系统.....	7
2.2.2 安装火绒安全终端.....	8
2.3 卸载管理系统.....	10
2.3.1 卸载管理系统.....	10
2.3.2 卸载火绒安全终端.....	10

# 1 概述

欢迎阅读《“火绒终端安全管理系统 1.0”安装部署手册》。为了能够更好地服务于用户，特别编写本手册，管理员可在本文中了解安装部署时需要的软硬件要求、网络要求以及安装要求。本手册还详细介绍了部署和卸载“火绒终端安全管理系统 1.0”的步骤，帮助管理员实现在较短的时间内完成网络内部署众多客户端的安装作业，快速的实现整个网络反病毒体系的部署。

“火绒终端安全管理系统 1.0”是秉承“情报驱动安全”新理念，全面实施 EDR 运营体系的新一代企事业单位反病毒&终端安全软件。本产品能帮助用户完成终端安全软件的统一部署、全网管控，集强大的终端防护能力和丰富方便的全网管控功能于一体，性能卓越、轻巧干净，可以充分满足企事业单位用户在目前互联网威胁环境下的电脑终端防护需求。

## Tips:

- 如果您想了解“火绒终端安全管理系统 1.0”核心技术及理念策略，请参阅《“火绒终端安全管理系统 1.0”技术白皮书》。
- 如果您是初次体验“火绒终端安全管理系统 1.0”，想要快速了解使用方法及操作流程，请参阅《“火绒终端安全管理系统 1.0”使用手册》。
- 如果您想了解“火绒终端安全管理系统 1.0”产品的详细介绍，请参阅《“火绒终端安全管理系统 1.0”产品说明书》。

## 2 安装部署

### 2.1 安装需知

#### 2.1.1 软硬件要求

##### 服务端：

- Windows 版本：Windows 7/8/8.1/10/2008/2012 （32 位&64 位）
- 内存：至少 2GB
- 硬盘大小：60GB 以上
- 具备以太网兼容网卡，支持 TCP/IP 协议，具有固定 IP 地址
- IE 支持：支持 IE7 及以上
- 是否支持虚拟机：支持

##### 客户端：

- Windows 版本：Windows XP SP3（包含）及以上（32 位&64 位）
- 内存：至少 1GB
- 硬盘大小：40GB 以上
- 具备以太网兼容网卡，支持 TCP/IP 协议
- IE 支持：支持 IE7 及以上
- 是否支持虚拟机：支持

#### 2.1.2 网络环境要求

火绒终端安全管理系统默认的通讯端口：

- a. 控制中心端口：80
- b. 数据库端口：3306
- c. 中心服务端口：8888

通讯端口可以更改，但是请确保防火墙或者类似的安全设备不会阻碍通讯端口

### 2.1.3 管理系统安装要求

- 1) 控制中心需要具有长期固定的 IP 地址或者域名
- 2) 终端安装部署时候可能需要用到控制中心的 IP 地址或者域名
- 3) 建议选择专用服务器系统、非经常性大负荷运转的服务器

### 2.1.4 安全终端安装方式

安装方式	说明
网页安装	通过访问火绒控制中心终端部署的安装链接下载安装客户端，终端不需要做任何配置
域部署工具	通过在域服务器上安装域部署工具，向域用户强制推送安装火绒终端安全软件

### 2.1.5 部署参考

#### 1. 全站部署：

- 在计算机中心部署火绒控制中心以及控制台
- 通过网页安装或者域部署工具的方式安装火绒安全终端

#### 2. 升级方式：

- 自动升级、手动升级、离线升级工具升级
- 连接外网时，推荐开启自动升级。及时获取到更新
- 只连接内网时，推荐下载离线升级工具进行升级

### 3. 管理策略:

- 根据不同的分组可以采取不同的策略进行管理防护
- 可为终端每周一次进行全面扫描（闲暇时）
- 为所有终端设置卸载密码，避免用户自行卸载客户端
- 经常查看事件日志并且分析病毒，下发查杀指令保护终端并且及时更新升级

## 2.2 部署管理系统

管理系统包括火绒终端安全管理系统以及火绒安全终端

### 2.2.1 安装管理系统

火绒控制中心是火绒终端安全管理系统的管理室，部署于服务端，采用 B/S 架构，可以随时随地地通过浏览器打开访问。

主要负责终端分组管理、策略定制分发、全网安全监控、统一杀毒防护以及事件日志查询等。

获取安装包后，只需双击安装包，打开安装程序即可安装



部署管理系统地址

安装完火绒终端安全管理系统之后，运行配置工具进行地址、端口等配置。

字段	说明
终端部署端口	通过该端口进行终端部署 端口默认为 80 (HTTP)、443 (HTTPS) 端口
终端部署地址	域名部署 通过自定义域名进行终端部署 支持 HTTP 协议以及 HTTPS 协议
	IP 部署 通过动态获取 IP 进行终端部署
数据库端口	数据库端口默认为 3306
中心服务端口	中心服务端口默认为 8888
超级管理员密码	默认密码为 admin
确认密码	默认密码为 admin
修改终端部署地址或者端口后，已经部署的终端需要重新下载覆盖安装客户端	

## 2.2.2 安装火绒安全终端

火绒安全终端部署在需要统一保护的服务器或者终端、执行病毒查杀以及实时监控等安全操作，并且向控制中心传递安全事件信息



## 网页安装：

第一步：访问客户端软件安装网址。



第二步：点击网址链接，下载客户端安装包 installer(IP 或域名).exe

第三步：运行客户端安装包。管理控制中心的 IP 或域名、端口如有变化，将安装包名称后半部分中自带的 IP 或域名、端口地址更换为管理控制中心 IP 或域名、端口。



第四步：安装成功后，大约 10 秒左右会自动连接上控制中心。

### 2.2.2.1 注意事项

- 如果已经安装了个人版客户端，安装火绒安全终端的时候需要先卸载个人版

客户端，然后重启电脑（否则服务异常），才能正常使用

- 如果管理控制中心的 IP 或者域名端口没有变化，客户端安装包后半部分请勿改动，否则客户端无法正常安装。

## 2.3 卸载管理系统

为了保证火绒终端安全管理系统能够正常运行，系统可为客户端软件设置了密码保护以及卸载保护，修改配置、退出程序、卸载软件都需要提供正确密码。

### 2.3.1 卸载管理系统

卸载方法一：

- 1) 进入 Windows 控制面板，选择“添加/删除程序”
- 2) 找到并且选择火绒终端安全管理系统，右键“卸载/更改”
- 3) 卸载程序将引导您完成火绒终端安全管理系统卸载

卸载方法二：

- 1) 点击 Windows 的【开始】菜单 --> 【程序】 --> 【火绒终端安全管理系统】 --> 【卸载火绒终端安全管理系统】
- 2) 卸载程序将引导您完成火绒终端安全管理系统卸载

### 2.3.2 卸载火绒安全终端

卸载方法一：

- 1) 进入 Windows 控制面板，选择“添加/删除程序”
- 2) 找到并且选择火绒安全终端，右键“卸载/更改”
- 3) 输入客户端卸载密码，单击【确定】
- 4) 卸载程序将引导您完成火绒安全终端卸载

卸载方法二：

- 1) 点击 Windows 的【开始】菜单 --> 【程序】 --> 【火绒安全终端】 --> 【卸

【卸载火绒安全终端】

- 2) 输入客户端卸载密码，单击【确定】
- 3) 卸载程序将引导您完成火绒安全终端卸载